


# DKI-FTP

## Update Anleitung



## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Automatisches DKI-FTP Onlineupdate.....	4
3	Manuelles DKI-FTP Onlineupdate .....	6
4	Offline DKI-FTP Update.....	7
5	Manuelle Anpassung der Downloadadresse.....	7
6	Aktuelle Version prüfen.....	9

# 1 Einleitung

Um die Leistungsfähigkeit und die Ausfallsicherheit des DKI-FTP Servers zu erhöhen, planen wir einen Umzug in eine redundante Umgebung. Dies bringt Ihnen eine erhöhte Performance beim Zugriff auf Inhalte auf dem FTP Server und gleichzeitig erhöhte Sicherheit durch die Erweiterung des Zugriffs um die SSL Verschlüsselung.


Das Update, sobald von unserer Seite freigeschaltet, sollte automatisch durchlaufen und Ihre Installation auf einen aktuellen Stand bringen. Sofern bei diesem Verfahren der hinterlegte Automatismus das Update nicht selbstständig durchführen kann, folgen Sie bitte der entsprechenden Anleitung in den Punkten 3 oder 4.

## 2 Automatisches DKI-FTP Onlineupdate

1. Starten Sie aus der DKI Konsole heraus das Programm DKI-FTP.



2. Beim Start der DKI-FTP Programmoberfläche sollte das verfügbare Update gefunden werden, und das automatische Update vorgeschlagen werden.



3. Bestätigen sie das Update und folgen sie den Anweisungen.
4. Nachdem das Update erfolgreich durchgeführt wurde, starten Sie DKI-FTP bitte neu.

Hinweis:

Sollte die Meldung auf ein verfügbares Update nicht angezeigt werden, kann dies 2 Ursachen haben:


1. Automatische Onlineupdates sind deaktiviert
  - a. Folgen Sie bitte der Beschreibung unter: **Manuelles DKI-FTP Onlineupdate**
2. Die aktuelle Version ist bereits installiert.
  - a. Folgen Sie bitte der Beschreibung unter: **Aktuelle Version prüfen**

### 3 Manuelles DKI-FTP Onlineupdate

1. Starten Sie aus der DKI Konsole heraus das Programm DKI-FTP.



2. Öffnen Sie aus dem "Hilfe" - Hauptmenü den Eintrag "DKI-FTP Update-Check" und folgen Sie den Anweisungen des Updaters.



## 4 Offline DKI-FTP Update

1. Laden Sie die "DKIFTP\_Update.exe" unter folgendem Link direkt herunter:
  - a. [https://www.dr-kaiser.de/fileadmin/user\\_upload/Updates/DKIFTP\\_Update.exe](https://www.dr-kaiser.de/fileadmin/user_upload/Updates/DKIFTP_Update.exe)
2. Führen Sie den heruntergeladenen Updater aus und folgen sie den Anweisungen.
3. Nachdem das Update erfolgreich durchgeführt wurde, starten Sie DKI-FTP bitte neu.

## 5 Manuelle Anpassung der Downloadadresse

1. Öffnen sie den Installationsordner der DKI-Console (Normalerweise: "C:\Program Files(x86)\DKS\DKI-Console")
2. In diesem Verzeichnis sollte die Datei "DKI.ini" existieren.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 <b>DKI.ini</b>	25.02.2022 13:46	Konfigurationseinste...	2 KB
 DKI-FTP.exe	25.02.2022 13:46	Anwendung	1.453 KB
 FluentFTP.dll	25.02.2022 13:46	Anwendungserweit...	308 KB
 DKI-FTP.logon	17.02.2022 09:47	LOGON-Datei	0 KB
 test.txt	14.02.2022 09:47	Textdokument	1 KB
 DKI_DB.tmp	04.02.2022 10:40	TMP-Datei	755 KB
 DKI_Library.dll	26.07.2021 15:28	Anwendungserweit...	59 KB
 DKIConsole.exe	26.07.2021 15:17	Anwendung	1.323 KB
 IST_Library.dll	20.11.2020 10:11	Anwendungserweit...	474 KB

3. Öffnen sie die "DKI.ini" per Doppelklick, dem Editor, oder Ihrem bevorzugten Texteditor. Finden Sie die Zeile welche mit "FTP\_Server=" beginnt und ändern sie den Wert nach dem Gleichheitszeichen auf: "package-de.ist.com" (ohne "- Zeichen).

Die Zeile sollte nun wie folgt aussehen:

```

DKI.ini - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
PaketInPlanung=True
PaketFehlerhaft=True
PaketOhneDs=False

[FTP]
Default_User=dks-kunde
Default_PW=DKSCRYPT:Secret
FTP_Server=package-de.ist.com
FTP_DB_Filepath=DKI-PAKETE (kostenfrei für DRIVE und PCW)/Pakete Daten/DKI-Pakete.sdb
FTP_DB_DL_PW=DKSCRYPT:Secret
FTP_DB_DL_User=dks-kunde
FTP_DB_DL_Always=False
TestPath1=DKI-PAKETE (freie Software)\Pakete Daten\DKI-FTP_Testdatei.txt
TestPath2=DKI-PAKETE (lizenzpflichtige Software - freigegeben)\DKI-FTP_Testdatei.txt
UseProxy=False
local_dl=False
auto_update=True
FTP_CON_TYP=Passive
  
```

4. Speichern Sie nun die Änderungen und schließen Sie den Texteditor.
5. Mit dem nächsten Start von DKI-FTP wird die neue Adresse verwendet.

## 6 Aktuelle Version prüfen

1. Starten Sie aus der DKI Konsole heraus das Programm DKI-FTP.



2. Öffnen Sie aus dem "Hilfe" - Hauptmenü den Eintrag "Info"



3. Im Titel des sich öffnenden Infodialoges ist die Versionsnummer angegeben. Diese sollte "1.4.18" oder neuer sein.

